

角的原则 1:布局的基本原则

大家都知道，围棋是以双方占地的多少来决定胜负的。因为占据空角和守角最容易得地，所以在布局开始时，双方总是先争占空角，接着就是守住自己占的角，或者是挂对方的角，也就是不让对方守住所占的空角。




图 1

占角容易围空，是因为它控制了棋盘的两面盘端。围同样多的地，中央要围四面，边上面围三面，而角上只围两面就行了，所以在角上着手的效率比起中央和边上要高得多。

（图 1）中所示，角、边和中央都围 9 目，但在中央要用 12 手棋，边上要用 9 手棋，而角上只用 6 手棋即可。

因此，一般的布局次序是：

1. 占空角；
2. 守角或挂角；
3. 拆边。

这就是布局的基本原则，提请大家注意。

角的原则 2:空角下子的部位




图 2

空角的着点一般是以星位为中心，如（图 2）中的 a、b、c、d、e 的 8 个部位，其中包括 c、d、e 3 个对称点，实际上只有 5 个着点，这 5 个着点都有不同的特性。

第三线容易获得根据，第四线易于向中央发展。简而言之，第三线是实利线，第四线是势力线。

那么，第三线与第四线哪个更有利呢？这当然无法断言。在布局阶段都是保持第三线与第四线的均衡，以建立布局的骨骼。

角上部位的着点是与三线、四线的根据相符合的，其 5 个着点的位置是：

1. 星：四线与四线的交叉点；
2. 三三：三线与三线的交叉点；
3. 小目：三线与四线的交叉点；
4. 目外：三线与五线的交叉点；
5. 高目：四线与五线的交叉点；

下在棋盘上的棋子，位置越低越容易获得根据，位置越高越易于取得势力，这是一条基本法则。

子都下在四线上的星位和四、五线上的高目，较难取得实地，但容易形成势力。

子都下在三线上的“三．三”，最容易取得根据，也就是安定性最高的着手。

角的原则 3:星位与三．三的特性

布局的基本的原则是：第一占空角；第二守角或挂角。但是星位与“三．三”都不必急于守角或挂角，这是它们的特性。




图 3

由于星位与“三．三”是中心点，所以（图3）白1挂，假定黑2小飞应，黑星位之子是中心点，白1与黑2的位置相对称，当然占据中心点的黑棋有利，因此星位不必急于挂角或守角。




图 4

同样，（图4）中的白a、b、c在哪里挂角都一样，黑棋以星位为中心点总是可占据两个对称点之一的。

星位与“三．三”是以先手占空角，加快布局速度为目的。




图 5

对于星位与“三．三”没有适宜的挂手，同时，也没有适宜的着手去确保角地，（图5）的黑1大飞守角，白2点“三．三”即可活棋。黑a位小飞、b位关也是大同小异的。




图 6

“三．三”也存在同样的问题，如（图 6）的黑 1 小飞守角后，形状当然不如小目的小飞守角所得更为实际。

占据“三．三”虽然可确得角空，然而所得却有限，即使再守一着也是微不足道。实际上，占据“三．三”就是在角上定了型，挂角不急，守角当然也不急。

所以，占据“三．三”与占据星位一样，守角的意义低于小目等，它的次一手是拆边。只有这样才能体现出速度。

角的原则 4:小目特性

小目的位置占据了布局的基本线——三线与四线的交叉点上，这是下小目兼顾实地与外势的意味。

三线易于根据，四线利于势力，在角上的 5 个着点中，保持均衡的下法就是小目。小目、目外和高目都有适宜的守角手段，因此，它们的挂角也就相应地重要了。

守角是在占据空角后的下一步工作，是用两手棋确保角地。




图 7

小目守角有小飞守角、大飞守角和单关守角等。（图 7）的黑 1 为小飞守角，a 位为大飞守角，b 位为单关守角。

守角是要用两手棋才能完成的。在布局阶段用两手棋确保角地其价值与占据其它大场和要点不相上下。

1. 小飞守角

三种守角方法中，最常见的是小飞守角，也称作“无忧角”。小飞守角的优点是一高一低，子力接近，对方无法一手切断，两个子都在三线上，不愁没有根据，有根据就会有空，（图8）中黑小守角X内有11目的空。




图 8

同时，小飞守角的对边上的发展也有很大潜力，以后黑1拆是绝好点。

如果有可能再a位关，在右边则构成成立体大模样。这都是由于有了小飞守角为基础，才会逐次有此发展。

（图9）的黑1向左边发展虽不如右边更理想，但也却是发展方向之一。




图 9

无论如何，两手棋获得11目实地，还能向左右两面发展，当然是有利的。

许多初级棋友不重视守角，是因为还不了解其向右边上发展的价值。

2. 大飞守角

大飞守角比小飞守角多出一路，则阵地不巩固，对方容易侵入。




图 10




图 11

（图 10）和（图 11）的黑大飞守角在白有（△）子的情况下，都可简单地侵入黑方角地。




图 12

向边上的开拆，大飞守角有时优于小飞守角，（图 12）的黑 1 大飞守角较为合适，对牵制左上角白棋向边上的发展更为有利。

以后白如 a 位拆，则黑 b 位肩冲浅削恰到好处；如黑棋拆边则下在 b 位为宜。

大飞守角的特点是富于机动性，进退自如。虽然角上容易被对方侵入，但当对方侵入后，外势自然加厚，这也许是它比小飞守角更难掌握的地方。

3. 单关守角

单方守角的子在五线上，仅此只以表示出其特性在于张势，方向也是明确在右边的。




图 13




图 14

但是，（图 13）的白 1 时，单关守角的弱点就暴露出来了。

因此，（图 14）的黑 1 位拆是绝好点，尤其是左上边有白棋势力时，更宜优先考虑。

然而，单关守角首先要考虑和开拆方向仍是 a 位，当左上上有白势力时，黑 1 位也是尽早抢占为好。

目外与高目如再守角，则可还原成小飞守角或单关守角。

选择守角的方式与选择占角的方式一样，各有利弊。关键是要理解其特性，按照自己的作战方针，尤其是要根据全盘棋形的配置，灵活运用。